

- Ergänzende Information für Ärztinnen und Ärzte zur Anmeldung am DEMIS-Meldeportal -

Authentisierung am DEMIS-Meldeportal über die Telematikinfrastuktur mittels SMC-B in Verbindung mit dem „gematik-Authenticator“

Möchten Sie sich am DEMIS-Meldeportal innerhalb der Telematikinfrastuktur (TI) authentisieren, so benötigen Sie 1) eine SMC-B-Karte (Praxisausweis) sowie 2) die installierte und konfigurierte Authentisierungssoftware „**gematik-Authenticator**“.

Vorgehen: Innerhalb der TI erreichen Sie das DEMIS-Meldeportal über die URL <https://portal.demis.rki.de> via Browser (z.B. Microsoft Edge, Google Chrome). Im nächsten Schritt erfolgt die Anmeldung mittels der SMC-B der entsprechenden Einrichtung. In Abhängigkeit der aktivierten SMC-B-Karte muss zum Authentifizierungsprozedere die jeweilige PIN der Karte am dazugehörigen Kartenterminal eingegeben werden. War die Authentifizierung erfolgreich, so erhält der Nutzende Zugriff auf das DEMIS-Meldeportal, um eine elektronische Meldung absetzen zu können → **Kurzanleitung** (<https://wiki.gematik.de/display/DSKB/Authentisierung+mittels+SMC-B>).

Ergänzende Hinweise:

- Auf dem Arbeitsplatz muss der gematik-Authenticator installiert und mittels Deeplink aufrufbar sein.
- Der gematik-Authenticator muss korrekt konfiguriert sein.
- Es wird eine SMC-B benötigt, die über den konfigurierten Konnektor verwendet werden kann. Ein eHBA wird nicht benötigt.
- Die SMC-B muss freigeschaltet sein.
- Vom Arbeitsplatz aus muss *portal.demis.rki.de* (über die TI) im Internetbrowser aufgelöst werden und erreichbar sein.
- Vom Arbeitsplatz aus muss *auth.demis.rki.de* (über das Internet) im Internetbrowser und gematik-Authenticator aufgelöst werden und erreichbar sein.
- Vom Arbeitsplatz aus muss *idp.app.ti-dienste.de* (über das Internet) im gematik-Authenticator aufgelöst werden und erreichbar sein.
- Wird ein Proxy benutzt, so ist dieser auch im gematik-Authenticator zu konfigurieren.

Eine **detaillierte Anleitung zur Installation und Konfiguration des gematik-Authenticators** finden Sie im Installationshandbuch, siehe:

<https://wiki.gematik.de/display/GAKB/Installationshandbuch+Authenticator>.

Weitere Informationen und Support

- gematik-Authenticator-Wissensdatenbank:
<https://wiki.gematik.de/display/GAKB/Authenticator+Wissensdatenbank>)
- Fragen zur Installation und Konfiguration des gematik-Authenticators : demis@gematik.de
- Rückfragen zu DEMIS: demis-support@rki.de